

در صورتی که شرایط ارسال سریع لوله‌های مربوطه را ندارید مراحل زیر را به صورت کامل انجام دهید و در صورت ارسال سریع تا مرحله شماره 5 را انجام دهید.

1. هر بیمار دارای چهار لوله رنگی می‌باشد.
2. داخل هر لوله 1cc (تا خط مشخص شده‌ی روی لوله) خون ریخته و 10 بار به آرامی سر و ته نمایید.
3. اگر حجم نمونه بیشتر از خط نشان باشد نمونه قابل انجام نمی‌باشد.
4. نمونه با سرسوزن داخل لوله خالی نشود، تا از همولیز شدن آن جلوگیری شود. (نمونه همولیز به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی‌باشد)
5. بیمار حتماً با سرنگ 5cc به بالا نمونه‌گیری شود (حداقل نمونه مورد نیاز 4cc می‌باشد)
6. لوله‌ها را به مدت 16 – 24 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد قرار دهید.
7. لوله‌ها را به مدت 15 – 20 دقیقه در محیط اتاق قرار بدهید تا ژل داخل لوله‌ها سرد شود.
8. هر چهار لوله را به مدت 15 دقیقه در دور 2000-3000 RPM سانتریفیوژ نمایید.
9. چهار لوله تمیز انتخاب کرده و مشخصات لوله‌های اولیه را روی آنها ثبت نمایید.
10. پلاسمای رویی را بدون تماس نوک سمپلر با ژل برداشت نموده و در لوله‌های مشخص شده بریزید.
11. جهت انتقال لوله‌های فوق به آزمایشگاه آنها را فریز نموده و همراه با یخ به آزمایشگاه ارسال نمایید. ** (لوله‌ها به هیچ عنوان دفریز نشوند) **

در صورتی که شرایط ارسال سریع لوله‌های مربوطه را ندارید مراحل زیر را به صورت کامل انجام دهید و در صورت ارسال سریع تا مرحله شماره 5 را انجام دهید.

1. هر بیمار دارای چهار لوله رنگی می‌باشد.
2. داخل هر لوله 1cc (تا خط مشخص شده‌ی روی لوله) خون ریخته و 10 بار به آرامی سر و ته نمایید.
3. اگر حجم نمونه بیشتر از خط نشان باشد نمونه قابل انجام نمی‌باشد.
4. نمونه با سرسوزن داخل لوله خالی نشود، تا از همولیز شدن آن جلوگیری شود. (نمونه همولیز به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی‌باشد)
5. بیمار حتماً با سرنگ 5cc به بالا نمونه‌گیری شود (حداقل نمونه مورد نیاز 4cc می‌باشد)
6. لوله‌ها را به مدت 16 – 24 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد قرار دهید.
7. لوله‌ها را به مدت 15 – 20 دقیقه در محیط اتاق قرار بدهید تا ژل داخل لوله‌ها سرد شود.
8. هر چهار لوله را به مدت 15 دقیقه در دور 2000-3000 RPM سانتریفیوژ نمایید.
9. چهار لوله تمیز انتخاب کرده و مشخصات لوله‌های اولیه را روی آنها ثبت نمایید.
10. پلاسمای رویی را بدون تماس نوک سمپلر با ژل برداشت نموده و در لوله‌های مشخص شده بریزید.
11. جهت انتقال لوله‌های فوق به آزمایشگاه آنها را فریز نموده و همراه با یخ به آزمایشگاه ارسال نمایید. ** (لوله‌ها به هیچ عنوان دفریز نشوند) **